

Installation STAPRO 5.2

Systemvoraussetzungen: Windows XP, VISTA (32- und 64-Bit), Windows 7

Führen Sie vor der Installation der Version 5.2 zur Sicherheit auf jeden Fall eine Komplett-Datensicherung durch !

Wenn Sie STAPRO 5.2 als Update von der Version 5.1 installieren, wählen Sie als Installations-Ordner unbedingt den Ordner Ihrer STAPRO 5.1 – Installation (Vorgabe bei der Installation ist der Ordner C:\STAPRO5). Überschreiben Sie also die bestehende STAPRO 5.1 – Installation. Ihre vorhandenen Daten können dann weiter verwendet werden.

Installation von der Programm-CD

Legen Sie STAPRO 5 – Programm - CD ein. Nach einigen Augenblicken sollte das Setup-Programm automatisch starten.

- Sollte dies nicht der Fall sein, öffnen Sie den Windows-Explorer, wählen Sie Ihr CD-Laufwerk und starten Sie das Programm CDSTART.EXE mit einem Doppelklick
- oder
- betätigen Sie die START-Schaltfläche und wählen Sie den Punkt *Ausführen...* und *Durchsuchen*. Unter *Suchen in* stellen Sie Ihr CD-Laufwerk ein, markieren Sie die Datei CDSTART.EXE und klicken Sie auf ‚OK‘.

Folgen Sie nun den Anweisungen des Setup-Programms.

Ändern Sie den vorgegebenen Installationspfad C:\STAPRO5 möglichst nicht.

Installation der Internet-Download-Version

Laden Sie das Setup-Programm aus dem Internet und speichern Sie in einen beliebigen Ordner auf Ihren Rechner.

Der Link zum Download : http://www.pk-software.de/STAPRO5_SETUP.exe

Starten Sie das Setup-Programm STAPRO5_Setup.exe im Windows-Explorer mit einem Doppelklick.

Folgen Sie nun den Anweisungen des Setup-Programms.

Installation mit „Hilfsprogramme – Internet-Updates installieren“

Anwender der Version 5.1 können das Programm auch über die Programmfunktion „Hilfsprogramme – Internet-updates installieren aktualisieren.

Das Desktop-Icon wird dabei allerdings nicht erneuert, es wird weiterhin das STAPRO 5.1-Icon angezeigt.

Neu-Installation – auf dem Rechner ist noch keine Vorgängerversion vorhanden

Nach dem ersten Start des Programms STAPRO 5.2 öffnet sich zunächst die Bildschirmmaske 'Stammdaten – Lizenznehmer'. Hier sollten Sie Ihre persönlichen Daten erfassen, zumindest aber die gelb hinterlegten Felder.

Freischaltung

STAPRO 5.2 muss zur Nutzung freigeschaltet werden – auch wenn eine Vorgängerversion bereits installiert war.

Ohne Freischaltung sind nur 20 Programmstarts möglich.

Klicken Sie im Menü des STAPRO 5 – Hauptbildschirm auf *Optionen – STAPRO 5 freischalten*.

Teilen Sie uns den im gelben Feld angezeigten Zahlencode möglichst per Mail oder Fax mit. Nutzen Sie nach Möglichkeit die vom Programm angebotene Funktion *Mail senden*.

Der Freischaltcode kann zu einem beliebigen Zeitpunkt eingegeben werden und bleibt für Ihren Rechner gültig, auch wenn Sie STAPRO 5 einmal neu installieren müssen. Bewahren Sie den Freischaltcode also gut auf.

Der Freischaltcode kann nach der Eingabe jederzeit mit '*Hilfe – Info zu STAPRO 5*' im Programm abgefragt werden.

Bei Neuanschaffung eines Rechners, Einbau einer neuen Festplatte oder Neu-Formatierung Ihrer Festplatte ist ein neuer Freischaltcode erforderlich, den Sie problemlos von uns erhalten.